

# 個人ユーザーの操作手順

## ログインする場合

### STEP1 コントロールパネルにログイン情報を入力



マイアカウントのログイン画面(<https://cp.fortcluster.jp/>)にアクセスします。

設定書に記載されているマイアカウントのログイン情報(①ドメイン名・②ログインID・③パスワード)を入力して「送信」ボタンをクリックします。




基本情報	
ユーザー名	test-mail
パスワード	<a href="#">編集</a>
コメント	
ユーザー権限	一般ユーザー

メール情報	
メールアドレス	test-mail@fcluster.jp
メールアドレス	test-mail@fcluster.jp
メールパスワード	お客さまのログインパスワード
POPサーバー	通常の場合 pop.fcluster.jp ポート番号:110, 995(SSL/TLS)
	接続時に証明書エラーが発生する場合 mail.red.shared-server.net
	DNS設定前の場合 150.111.99.110
IMAPサーバー	通常の場合 imap.fcluster.jp ポート番号:143, 993(SSL/TLS)
	接続時に証明書エラーが発生する場合 imap.red.shared-server.net
	DNS設定前の場合 150.111.99.110
SMTPサーバー	通常の場合 smtp.fcluster.jp ポート番号:587, 465(SSL/TLS)
	接続時に証明書エラーが発生する場合 mail.red.shared-server.net
	DNS設定前の場合 150.111.99.110
WebメールのURL (Roundcube)	<a href="https://roundcube.red.shared-server.net/">https://roundcube.red.shared-server.net/</a>
メールボックス使用量	0.0MB
未受信数 / 受信消数	0 / 0 <a href="#">受信済みメール削除</a>
海外SMTP認証制限	国内のみ <a href="#">解除</a>
メール設定	<a href="#">フィルター</a> <a href="#">自動返信</a>


ログインに成功した際はマイアカウント画面が表示されます。

# メールアドレスのパスワードを変更する場合

## STEP1 新しいパスワードを入力する



パスワードの「編集」ボタンをクリックします。



新しいパスワードを入力します。

入力後に「保存」ボタンをクリックします。

パスワードの変更に成功した場合はマイアカウントの画面が表示されます。

# メールアドレスの転送設定を行う場合

## STEP1 メールフィルターを新規作成する



メール設定の「フィルター」ボタンをクリックします。



メールフィルター設定の「新規追加」ボタンをクリックします。




# メールの自動返信設定を行う場合

## STEP1 自動返信設定を行う



メール設定の「自動返信」ボタンをクリックします。



自動返信設定を入力します。

- ①自動返信メールの利用は「利用中」を選択してください。
- ②Subjectは自動返信メールの件名を入力してください。
- ③Fromは自動返信メールの差出人メールアドレスを入力してください。
- ④Reply-Toは自動返信メールの返信用アドレスを入力してください。  
※Fromで指定したメールアドレスとは異なるメールアドレスに返信させる場合に入力してください。
- ⑤本文は自動返信メールの本文を入力してください。

入力後に「保存」ボタンをクリックします。

登録に成功した場合はマイアカウント画面が表示されます。