

メール設定 変更マニュアル

新サーバー設定に変更

— E-mail setting manual —

POP3

POP3形式でご利用のお客様

【作業の前に】

作業の前にメールデータのローカルフォルダへの退避など、必ずバックアップを取ってください。

設定変更はサーバーの切り替わりを確認後に行ってください。

切り替わり前に設定変更を行うと旧サーバーに届いたメールを取りこぼす場合があります。

設定変更でうまく送受信ができない場合は、一旦アカウントを削除もしくは別途新たに設定し直してください。その際、アカウントを削除する場合は、必ず必要なメールをバックアップしてから行ってください。

バックアップせずにアカウントを削除すると過去のメール(受信フォルダ・送信フォルダなど)が消えてしまいます。

対応メールソフト

Outlook

Thunderbird

Mac メール

iPhone・iPad メールアプリ



お問い合わせはこちら **TEL:059-350-2470**




WIN

Microsoft Outlook メール設定変更

- 現在ご利用のメール設定を、新サーバー用の設定に変更します。

1 Outlook を起動します。

※バージョンにより見た目が異なる場合がありますが、画面デザインや細かな文言以外は概ね同じように設定していただけます。




2 [ファイル] をクリックします。

[アカウント情報] 画面が表示されますので、
[プロファイルの管理(O)] をクリックします。



3 [メール設定]が表示されますので[電子メール アカウント]をクリックします。



4 [アカウント設定]画面が表示されます。[メール]タブより、対象のアカウントを選んで[変更(A)...]をクリックします。



5 送信メールサーバー・受信メールサーバー・アカウント名・パスワードを新サーバー用の設定に変更し「詳細設定」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): テスト
電子メール アドレス(E): test@sample.net

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): POPサーバー
送信メール サーバー (SMTP)(O): SMTPサーバー

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): アカウント名(メールアドレス)
パスワード(P): ●●●●●●●●
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(V)
 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

別紙設定書に記載されている以下の各項目を上記画像にある番号の位置にご入力ください

① …アカウント名 (メールアドレス)

② …パスワード

③ …POP サーバー

※mail.blue.shared-server.net または mail.red.shared-server.net

④ …SMTP サーバー

※mail.blue.shared-server.net または mail.red.shared-server.net

6 [詳細設定] タブをクリックします。

下記を参照して各項目を設定し、[OK] をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

995 と入力

チェックを入れてください

465 と入力

[SSL/TLS] を選択

サーバーにメッセージのコピーを置く場合はチェックを入れ、サーバーから削除するタイミングにもチェックを入れてください

※削除するタイミングを設定しないと、サーバー内にメールがたまり続け、割当容量がいっぱいになると、メールの送受信ができなくなってしまいます。

サーバーにメッセージのコピーを置かない場合は全てチェックを外す

7 詳細設定が完了したら [次へ] をクリックします。

アカウントの追加

アカウントの変更 アカウント設定

お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): テスト

電子メール アドレス(E): test@sample.net

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): POPサーバー

送信メール サーバー (SMTP)(Q): SMTPサーバー

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): アカウント名(メールアドレス)

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)


既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

- 8 [テスト アカウント設定] 画面が表示されます。
[状況] 欄に[完了]と表示されましたら、[閉じる]を押して終了です。






WIN・Mac


Thunderbirdでのメール設定変更

- 現在ご利用のメール設定を、新サーバー用の設定に変更します。


1 [Thunderbird]を起動します





2 メニューバーから[ツール]→[アカウント設定]を選択します



- 3** 対象アカウントの[サーバー設定]をクリックし
[サーバー名][ユーザー名][セキュリティ設定]を変更します。



- 4** [送信 (SMTP) サーバー]をクリックし、対象サーバーを選んで[編集]をクリックします。[サーバー名][ユーザー名][セキュリティ設定]を変更して[OK]をクリック。元の画面に戻ってさらに[OK]をクリックします。




[送信 (SMTP) サーバー]設定画面で
[OK]をクリックし、元画面([アカウント設定])
に戻りましたら[OK]をクリックします。

別紙設定書に記載されている以下の
各項目を上記画像にある番号の位置に
ご入力ください

- 1** …アカウント名 (メールアドレス)
- 3** …POP サーバー
※mail.blue.shared-server.net または
mail.red.shared-server.net
- 4** …SMTP サーバー
※mail.blue.shared-server.net または
mail.red.shared-server.net

Thunderbird を再起動します

- 5** 再起動後パスワード入力画面が表示されますので新しいパスワードを入力し、[パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。]にチェックを入れ[OK]をクリックして完了です。



※完了後、最初のメール送信時に[パスワードを入力してください]画面が表示される場合は、上記同様パスワードを入力して、[パスワードマネージャーに...]にチェックを入れ[OK]をクリックしてください。

別紙設定書にに記載されている

② …パスワード

を上記画像②の欄にご入力ください



Mac


Macでのメール設定変更

- 現在ご利用のメール設定を、新サーバー用の設定に変更します。


1 [Mail] を起動します



2 [メール] から [環境設定] を選択します。



- 3** [環境設定]が表示されたら[アカウント]をクリックし
左サイドのアカウントリストから設定変更するアカウントを選択して
[サーバー設定]タブを開きます。
必要項目の内容を変更し、[保存]ボタンをクリックします。



別紙設定書に記載されている以下の各項目を上記画像にある番号の位置にご入力ください

- ① …アカウント名 (メールアドレス)
- ② …パスワード
- ③ …POP サーバー
※mail.blue.shared-server.net または mail.red.shared-server.net
- ④ …SMTP サーバー
※mail.blue.shared-server.net または mail.red.shared-server.net

4 受信メールサーバーの証明書の確認画面が表示された場合は
[証明書を表示]をクリックします。



5 証明書の内容が表示されます。
[xxx.xxxxx.xxx への接続時にxxxxx.xxx を常に信頼]に
チェックを入れ[続ける]クリックします



- 6** パスワード入力画面が表示されます。
お使いのMACのユーザー名とパスワード入力し、
[設定をアップデート]をクリックします。





iOS

iPhone・iPad でのメール設定変更(iOS)


- 現在ご利用のメール設定を、新サーバー用の設定に変更します。

1 ホーム画面で[設定]をタップします



- ## 2 [設定]画面が表示されます。 [アプリ]をタップ、続いて[メール]をタップします。

! [アカウントとパスワード]が表示されている場合





[アカウントとパスワード] をタップ



設定するアカウントをタップして
の手順に進みます。

5



3 [メール]画面が表示されるので、[アカウント]をタップします。

OSのバージョンによって「アカウント」が「メールアカウント」となっている場合があります。



4 [アカウント]画面が表示されたら、設定を変更するアカウントをタップします。



5 アカウントの設定情報が
表示されます。
[SMTP]をタップします。




6 [SMTP]画面が表示されます。
対象の送信メールサーバを
タップします。



7 送信メールサーバーの設定
 情報が表示されますので
 入力項目を編集します。
 編集後右上の[完了]を
 タップしてアカウントの
 設定情報画面に戻ります。

右記画像にある番号の位置の項目を
 別紙設定書に記載されている
 以下の各項目に変更します。

- ① …アカウント名 (メールアドレス)
- ② …パスワード
- ④ …SMTP サーバー
 ※mail.blue.shared-server.net または
 mail.red.shared-server.net



8 アカウント設定情報画面が
 表示されたら
 [受信メールサーバ]の
 各項目を編集していきます。
 編集後右上の[完了]を
 タップして完了です。

右記画像にある番号の位置の項目を
 別紙設定書に記載されている
 以下の各項目に変更します。

- ① …アカウント名 (メールアドレス)
- ② …パスワード
- ③ …POP サーバー
 ※mail.blue.shared-server.net または
 mail.red.shared-server.net

